Utiliser Cloudflare avec le panneau d’hébergement Kyzoe

Panneau d’hébergement · https://kyzoe.be/fr/docs/utiliser-cloudflare-avec-le-panneau-d-hebergement-kyzoe/

En associant Cloudflare à votre panneau d’hébergement Kyzoe, vous pouvez gérer vos enregistrements DNS de manière centralisée tout en profitant du CDN, de la mise en cache et de la sécurité de Cloudflare (protection DDoS, WAF). Ce guide vous accompagne tout au long de la configuration.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir accès à votre panneau d’hébergement Kyzoe (https://cp.vcloudhosting.eu), à un compte Cloudflare (l’offre gratuite suffit) et aux identifiants du registraire auprès duquel votre domaine est enregistré. Pour les domaines Kyzoe, vous gérez cela via l’espace client sur https://kyzoe.be/klantenpaneel.

Étape 1 : configurez d’abord vos DNS dans le panneau d’hébergement

Avant de faire quoi que ce soit dans Cloudflare, assurez-vous que tous les enregistrements DNS nécessaires à votre site web sont entièrement configurés dans le panneau d’hébergement Kyzoe.

Important : l’intégration remplace vos enregistrements DNS Cloudflare existants par le fichier de zone présent à ce moment-là dans le panneau d’hébergement. Les enregistrements manquants (par exemple MX, SPF, DKIM ou DMARC) **seront donc perdus** s’ils ne figurent pas d’abord dans le panneau d’hébergement.

Étape 2 : ajoutez votre domaine à Cloudflare

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Cloudflare.
2. Cliquez sur « Add a Site » et saisissez votre domaine principal (par exemple `voorbeeld.be`).
3. Choisissez votre abonnement (l’offre Free convient parfaitement).
4. Cloudflare analyse vos enregistrements DNS actuels. Vérifiez-les et cliquez sur « Continue ».
5. Cloudflare affiche deux serveurs de noms qui lui sont propres. Notez-les ; vous en aurez besoin à l’étape suivante.

Étape 3 : modifiez les serveurs de noms chez votre registraire

Si votre domaine est enregistré chez Kyzoe, vous modifiez les serveurs de noms via l'espace client sur https://kyzoe.be/klantenpaneel :

1. Connectez-vous à l'espace client Kyzoe.
2. Allez dans vos domaines et ouvrez la configuration DNS ou des serveurs de noms du domaine concerné.
3. Remplacez les serveurs de noms existants par les deux serveurs de noms Cloudflare de l'étape 2.
4. Tenez compte du fait que la propagation DNS peut prendre de quelques minutes à 24 heures. Cloudflare vous envoie un e-mail dès que le domaine est actif.

Si le domaine est enregistré chez un registraire externe, modifiez les serveurs de noms dans le panneau de gestion de ce prestataire.

Étape 4 : générez un token API Cloudflare

Pour que le panneau d'hébergement puisse gérer directement vos enregistrements Cloudflare, vous avez besoin d'un token API :

1. Dans votre tableau de bord Cloudflare, cliquez sur l'icône utilisateur en haut à droite et choisissez « My Profile ».
2. Ouvrez l'onglet « API Tokens ».
3. Cliquez sur « Create Token ».
4. Utilisez le modèle « Edit zone DNS ».
5. Sous « Zone Resources », sélectionnez l'option « Specific zone » et choisissez votre domaine (ou choisissez « All zones » si vous gérez plusieurs domaines).
6. Cliquez sur « Continue to summary », puis sur « Create Token », et copiez le token généré.

Conservez ce token en lieu sûr ; il ne sera plus affiché une fois la fenêtre fermée.

Étape 5 : activez l'intégration Cloudflare dans le panneau d'hébergement

L'intégration se configure au sein du compte client concerné dans le panneau d'hébergement Kyzoe.

1. Connectez-vous au panneau d’hébergement via https://cp.vcloudhosting.eu.
2. Accédez au compte client concerné.
3. Allez dans « Domains » et sélectionnez le domaine que vous souhaitez associer.
4. Cliquez sur « Cloudflare Integration ».
5. Collez le token API que vous avez généré à l’étape 4.
6. Enregistrez les paramètres. Le panneau d’hébergement se synchronise alors et envoie directement vos modifications DNS locales à Cloudflare.
7. Sur la page de gestion DNS du panneau d’hébergement, vous pouvez désormais activer ou désactiver le statut proxy (le nuage orange) pour chacun de vos enregistrements A, AAAA ou CNAME.

Quand activer ou désactiver le nuage orange ?

Le nuage orange (proxied) fait passer le trafic par Cloudflare et active le CDN, la mise en cache et la sécurité. Activez-le pour vos enregistrements web (comme `@` et `www`). Le nuage gris (DNS only) laisse le trafic aller directement vers votre serveur ; utilisez-le pour les enregistrements de messagerie (MX, sous-domaines mail) et les autres enregistrements qui ne doivent pas passer par Cloudflare.

Problèmes fréquents

Si vous obtenez des erreurs SSL ou des avertissements de handshake après l’association, vérifiez le mode SSL/TLS dans Cloudflare. Réglez-le sur « Full (strict) » lorsqu’un certificat valide est installé sur le serveur d’origine. Si vous obtenez une boucle de redirection, le mode est probablement réglé à tort sur « Flexible ».

- Si des enregistrements inattendus apparaissent, vérifiez que le fichier de zone du panneau d’hébergement était complet avant la première synchronisation (voir l’étape 1).
- Vous rencontrez des problèmes ? Contactez Kyzoe via l’espace client en précisant s’il s’agit de votre propre site ou de celui d’un client final, ainsi que le message d’erreur exact que vous voyez.